

## Dokumentation

# Einbindung proFewo-IBE in Ihre Website

Die proFewo IBE wird auf Ihrer Webseite über ein I-Frame eingebunden. Die proFewo IBE ist **full responsive**. Für eine optimale Darstellung brauchen Sie in Ihrem Webportal nur die (dynamische) Breite des I-Frames angeben. Die proFewo IBE übergibt per Javascript immer die optimale Höhe des I-Frames an das aufrufende Webportal. Bei Bedarf wechselt die IBE automatisch in die mobile Ansicht.

Zum Einbinden von proFewo-IBE auf Ihre Webseite sind nur wenige Schritte notwendig:

1. Fügen Sie folgenden Aufruf in den HTML <Head> Ihrer Webseite ein:

```
<script type="text/javascript" src="https://www.profewo.de/ibeR/IBE_iframeHeight.js"></script>
```

2. Geben Sie dem I-Frame die ID „proFewoIFrame“ (bitte Groß-/Kleinschreibung beachten)

```
<iframe id="proFewoIFrame" ... >
```

3. Als Aufruf der IBE geben Sie folgende URL als src-Attribut im I-Frame Tag an:


```
src="https://www.profewo.de/ibe4/?m=[ ]&a=[ ]&p=[ ]"
```

Parameter	Beschreibung	
m	Ihre Mandanten-ID bei proFewo	Pflicht
a	Ihre Agenturnummer bei proFewo	
p	Mit dem p-Parameter können Sie eine frei wählbare „Kennung“ zur Kennzeichnung z.B. eines bestimmten Buchungskanals mitgeben. Der Parameter wird in der Buchungsübersicht und Bestätigungsmail mit ausgeliefert. Er gilt allerdings nur intern und wird bei einer Buchung nicht an den Veranstalter weitergereicht.	Optional
...	Weitere Parameter zur Steuerung der Anfangsauswahl wie z.B. das Zielland können Sie der Anlage 1 <a href="#">DEEPLINK-URL-PARAMETER</a> entnehmen.	

**Bitte beachten:** Nur URL konforme Parameter nutzen (keine Umlaute, Leerzeichen, oder Sonderzeichen)!

Weitere Anpassungen wie Farben und Logo werden bei „**Einstellungen**“ über Ihren proFewo-Counter Zugang festgelegt.

# Beispiele für die Einbindung (IBE-Onlinebeispiele hier)



Die I-Frame-Breite wird dabei vom Webportal fest oder prozentual vorgegeben

## Die I-Frame-Höhe passt sich dem Inhalt der IBE dynamisch an.

